



Ravotti  
Emilio



CON  
SULE  
VENDITA  
ASSISTENZA

## Export EAD

© 2018 Emilio Ravotti

Versione 1

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo lavoro può essere riprodotta in alcuna forma o con qualsiasi mezzo - grafico, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura, registrazione, nastratura o utilizzo di qualunque altro strumento di memorizzazione e recupero - senza il permesso scritto dell'editore.

Mentre ogni precauzione è stata presa nella preparazione di questo documento, l'editore e l'autore non si assumono alcuna responsabilità per errori od omissioni o per danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questo documento o dall'uso di programmi e di codice sorgente che possono accompagnarlo. In nessun caso l'editore e l'autore sarà responsabile per qualsiasi perdita di profitto o altri danni commerciali causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo di questo documento.

Stampato: settembre 2018



# Sommario

<b>Parte I Introduzione</b>	<b>4</b>
1 Login .....	4
2 Come leggere il manuale.....	4
<b>Parte II Esportazione EAD</b>	<b>5</b>
1 Parametri iniziali.....	5
Parametri aziende vinicole .....	6
Anagrafica società .....	7
Anagrafica magazzini .....	8
Anagrafica clienti .....	10
Anagrafica articoli .....	11
Anagrafica unità di misura .....	12
Anagrafica nazioni .....	13
Anagrafica modalità di trasporto .....	14
Documenti di vendita .....	14
2 Esportazione.....	15
3 Priorità esportazione campi.....	17
<b>Parte III Aggiornamenti</b>	<b>20</b>

# 1 Introduzione

Questa guida permette di conoscere le modalità di esportazione dei documenti di trasporto di partite spedite in sospensione d'accisa (cosiddetti EAD o DAA elettronici), atti ad essere importati sul portale di telematizzazione Aceeasy.

## 1.1 Login

### Apertura del programma

All'apertura del Gestionale si può notare una finestra di login nel quale è necessario specificare la

- Data di sessione

*Assicurarsi durante una sessione di lavoro standard di indicare la giornata odierna all'interno del campo.*

- **Utente (rispettare le maiuscole e minuscole)**
- **Password (rispettare le maiuscole e minuscole).** E' richiesta solamente se impostata nell'anagrafica dell'utente
- **Società:** l'azienda nella quale si desidera operare all'interno del Gestionale.
- **Esercizio**

*Assicurarsi durante una sessione di lavoro standard di indicare l'esercizio pertinente all'anno corrente.*

- **Storico:** in casi particolari è utile per gestire dati archiviati dal gestionale e fare in modo che la propria operatività sia salvata anch'essa negli archivi storici del gestionale.

*E' da informare l'utente che l'uso della storicizzazione caratterizza un decadimento delle performance sia in lettura che in scrittura dei dati.*

- **Stampante:** stampante predefinita (previa configurazione delle impostazioni del gestionale)

### Chiusura finestre

*Molte finestre del gestionale possono essere chiuse utilizzando il tasto **ESC** sulla tastiera ma è strettamente consigliato l'uso dei pulsanti **ESCI** o il pulsante rappresentato dalla 'X' in alto a destra delle finestre.*

## 1.2 Come leggere il manuale

Il manuale seguente è composto da capitoli e sottocapitoli.

Per ogni contesto possono essere presenti le seguenti sezioni colorate in maniera tale da aiutare l'utente a cogliere più velocemente importanti del manuale:

*Sezione verde: informazioni utili e curiosità*

*Sezione arancione: informazioni del quale è necessaria l'attenzione dell'utente*

*Sezione rossa: informazioni molto importanti del quale l'utente **deve** necessariamente esserne a*

*conoscenza.*

Inoltre possono essere presenti immagini utili per poter rappresentare la funzionalità, il comando o l'usabilità del particolare descritto.

## Indicatori visivi

Per poter interpretare più correttamente il testo della manualistica si fa riferimento a questa piccola legenda:

- **Questo è un pulsante** Questa modalità di scrittura del testo indica la presenza di un pulsante contenente il testo indicato
- **QUESTO È UN TASTO** Questa modalità di scrittura indica un particolare tasto della tastiera al quale si sta facendo riferimento
- **Questo è un link** Questa modalità di scrittura indica la presenza di un link dove al click sposterebbe l'attenzione dell'utente sul contesto manualistico al quale fa riferimento.

## 2 Esportazione EAD

*Si informa l'utente che l'esportazione è dedicata ai soli documenti inseriti tramite la **Gestione documenti di vendita di zucchetti stampati in definitiva ovvero aventi numero e documento compilati.***

*Si informa inoltre che saranno eventualmente esportate solo le righe dei documenti aventi in anagrafica, nella sezione **Aziende vinicole**, il campo **Tipologia Articolo** ed aventi un codice **Unità di misura** o **Unità di misura secondaria** uguale al campo **Codice um litri** presente nei **Parametri aziende vinicole**.*

*Si informa infine che le unità di trasporto sono esportate solamente se almeno una delle rispettive targhe impostabili sul documento di vendita sono valorizzate.*

*E' possibile esportare un documento quante volte si desidera.*

Per poter esportare un documento è inizialmente necessario prestare attenzione alle seguenti sezioni del manuale.

Durante l'esportazione, contestualmente all'export dei dati del documento, verranno esportate anche le anagrafiche utilizzate sul documento stesso quindi

- il cliente ed eventuale filiale
- l'azienda di trasporto ed eventuale filiale/trasportatore
- gli articoli

### 2.1 Parametri iniziali

Innanzitutto è necessario configurare alcuni parametri societari e di alcune anagrafiche affinché i dati siano esportati in maniera corretta.

*L'esportazione dei documenti avviene mediante la creazione di un file con formato **xml** che viene salvato all'interno di una sotto cartella presente all'interno della cartella di installazione server del gestionale.*


Il nome file è sempre composto da questo formato:

```
EAD_<codice_ditta_lavoro>_<progressivo_documento>_<task_utente><d
ata_formato_YYYYMMDD><ora_formato_HHMMSSFF>.XML
```


*Se inesistente, la sottocartella di destinazione viene creata automaticamente al momento della prima esportazione del primo documento.*

## 2.1.1 Parametri aziende vinicole

Tramite questa interfaccia, raggiungibile dal menù gestionale **area logistica -> D estensioni -> H gestione aziende vinicole -> A aziende vinicole -> B archivi -> A gestione archivi -> A tabelle -> A parametri generali** è possibile specificare una serie di valori standard da utilizzare durante l'export dei documenti.



Alcuni dati interessanti si trovano nella TAB **Generale**




## Elenco e significato dei parametri

- **Codice um litri:** Questo campo rappresenta un filtro di inclusione delle righe del documento da esportare.  
Durante l'esportazione del documento viene confrontato tale valore con le unità di misura principale e secondaria delle anagrafiche articoli specificate nel documento stesso.

*Nel caso vi sia un confronto positivo tra tale valore ed una delle due unità di misura dell'articolo, la riga del documento sarà inclusa nell'esportazione altrimenti sarà esclusa.*

Altri dati interessanti si trovano nella TAB **Dati aggiuntivi**



## Elenco e significato dei parametri


- **Codice accisa:** Questo campo rappresenta il codice accisa da utilizzare come speditore della merce e come codice accisa del deposito di spedizione.

*E' possibile indicare tutto il codice accisa, esempio IT00ZXC00089E oppure anche solo la parte specifica del deposito esempio ZXC00089E.  
Il programma di esportazione aggiungerà eventualmente il prefisso 'IT00' mancante.*

*E' possibile che l'esportazione del codice accisa per lo speditore nonché il luogo di spedizione possano essere differenti a seconda delle spunte presenti nelle [anagrafiche magazzini](#). Leggere la sezione [Priorità esportazione campi](#) per ulteriori informazioni.*

### 2.1.2 Anagrafica società

Tramite l'anagrafica societaria, raggiungibile dal menù gestionale **Procedure di servizio -> Funzioni di servizio -> Anagrafiche società** è possibile specificare una serie di valori standard da utilizzare durante l'export dei documenti.



I dati interessati si trovano nella TAB **Generale**



### Elenco e significato dei parametri


- **Descrizione della società, Via, CAP, Città:** sono i campi che verranno scritti sia nella sezione speditore che nella sezione luogo di spedizione del documento esportato.

*Il campo numero civico verrà esportato con il carattere '-' poichè assente all'interno del gestionale.*


#### 2.1.3 Anagrafica magazzini

Tramite l'anagrafica magazzini, raggiungibile dal menù gestionale **area sistema -> A archivi -> Gestione archivi -> A tabelle -> Magazzini -> Depositi periferici** è possibile specificare una serie di valori standard da utilizzare durante l'export dei documenti.






I dati interessati si trovano nella TAB **Generale**



### Elenco e significato dei parametri

- **Indirizzo (nome), Indirizzo (via), CAP Città:** Sono dati anagrafici utilizzati per il luogo di spedizione se il campo Indirizzo (nome) è valorizzato altrimenti vengono utilizzati i campi dall'[Anagrafica società](#).

Altri dati si trovano nella TAB **Dati EAD**



### Elenco e significato dei parametri

- **Cartella per export ead:** Se specificato, ha priorità rispetto alla cartella standard di esportazione del gestionale (chiamata 'xmllead') pertanto compilare tale campo se si desidera esportare tutti i documenti dello specifico magazzino in una sottocartella del gestionale specifica.

*E' utile nel caso si gestiscano più magazzini all'interno del gestionale per i quali ognuno è associato ad un deposito specifico di Acceasy. In questa maniera non si rischierebbe di mischiare documenti destinati ad un magazzino del gestionale e deposito di Acceasy, con i documenti destinati ad un altro magazzino e deposito diverso di Acceasy.*

- **Tipo messaggio**  
**Tipo destinazione**  
**Unità di misura durata trasporto**  
**Durata trasporto**

**Responsabile trasporto**

**Lingua descrizioni**

**Ufficio di spedizione/importazione**

**Ufficio autorità fiscale sul luogo di spedizione**

**Ufficio di destinazione/esportazione**


**Tipologia speditore**

**Tipologia garanti:** sono campi standard utilizzati durante l'esportazione del documento.

- **Codice accisa luogo di spedizione:** campo standard utilizzato sia nella sezione esportata del **luogo di spedizione** (se valorizzata) altrimenti viene esportato il codice accisa presente nei [Parametri aziende vinicole](#).
- **Usa anche come codice accisa speditore:** se spuntato e valorizzato il campo **Codice accisa luogo di spedizione**, esso viene esportato come codice accisa sia dello speditore che del luogo di spedizione.
- **Usa i dati anagrafici principali anche come speditore:** se spuntato ed è valorizzato il campo **Indirizzo (nome)** nella tab **Generale**, permette di utilizzare tutti i campi anagrafici presenti nella tab **Generale** al posto di quelli dei societari ([Anagrafica società](#)) per compilare sia i campi dello speditore che quelli dediti al luogo di spedizione.

## 2.1.4 Anagrafica clienti

Tramite l'anagrafica clienti, raggiungibile dal menù gestionale **area sistema -> A archivi -> Gestione archivi -> C clienti -> Anagrafica** è possibile specificare una serie di valori standard o necessari da utilizzare durante l'export dei documenti.




I dati interessati si trovano nella sezione **Generale**



### Elenco e significato dei parametri

- **Descrizione1 e descrizione2, Indirizzo (via), CAP e Città:** Campi usati nella sezione esportata di destinazione.
- **Nazione:** se valorizzato, viene esportato il valore del campo anagrafico **Codice ISO** (della tabella anagrafica delle nazioni) nel campo esportato del **codice stato membro** relativo alla sezione destinatario.

Altri dati si trovano nella sezione **Aziende vinicole**




## Elenco e significato dei parametri

- **Codice accisa:** codice accisa utilizzato nella sezione destinatario.
- **Lingua descrizioni:** codice lingua esportato nella sezione destinatario.
- **Codice accisa deposito:** codice accisa utilizzato come codice accisa del luogo di destinazione secondo la sezione [Priorità esportazione campi](#).
- **Codice ufficio per export:** leggere la sezione [Priorità esportazione campi](#) per sapere quando utilizzato.
- **Tipo destinazione:** in solo caso di valore **6. Esportazione**, il campo esportato **Tipo messaggio** sarà valorizzato con **2 - Presentazione per esportazione con domiciliazione** altrimenti sarà valorizzato con **1 - Presentazione standard**.  
Se mai valorizzato da parte dell'utente, il campo esportato **Tipo destinazione** sarà valorizzato con il campo **Tipo destinazione** presente nei [Parametri aziende vinicole](#).

### 2.1.5 Anagrafica articoli

Tramite l'anagrafica articoli, raggiungibile dal menù gestionale **area sistema** -> **A archivi** -> **Gestione archivi** -> **E articoli** -> **Anagrafica** è possibile specificare una serie di valori standard o necessari da utilizzare durante l'export dei documenti.



I dati interessati si trovano nella sezione **Generale**



## Elenco e significato dei parametri

- **Unità di misura:**

*Questo campo è necessario per poter includere l'articolo in esportazione sui vari documenti desiderati. Nel caso vi sia un confronto positivo tra tale valore e l'unità di misura indicata sui parametri aziende vinicole allora l'articolo sarà incluso altrimenti escluso.*

- **Unità di misura secondaria:**

*Questo campo potrebbe essere necessario per poter includere l'articolo in esportazione sui vari*

*documenti desiderati.*

*Nel caso vi sia un confronto positivo tra tale valore e l'unità di misura indicata sui parametri aziende vinicole allora l'articolo sarà incluso altrimenti l'esclusione dipenderà dal confronto con la prima unità di misura.*

- **Conversione:** campo usato come capacità passata durante l'export.


Altri dati si trovano nella sezione **Intrastat**



### Elenco e significato dei parametri

- **Cod. nomenclatura/servizio, Cpa, Taric, Cadd:** campi che descrivono la nomenclatura dell'articolo.
- **Tipo imballaggio:** imballaggio standard da esportare.
- **Codice articolo altro sistema:** usato se si desidera raggruppare più codici gestionali in un unico codice articolo sulla piattaforma Aceasy. Leggere la sezione [Priorità esportazione campi](#) per ulteriori informazioni.

Altri dati si trovano nella sezione **Aziende vinicole**



### Elenco e significato dei parametri


- **Tipo prodotto:** se valorizzato permette l'esportazione del campo **Tipo qualità vino** dall'anagrafica relativa.
- **Codice MAF:** se valorizzato permette l'esportazione del campo Ebacchus dall'anagrafica relativa.
- **Contrassegno:** Indica se l'articolo è confezionato con il contrassegno di stato. Tale spunta determina la valorizzazione di altri campi in esportazione.
- **Tipologia articolo:**

*Questo campo è necessario per poter includere l'articolo in esportazione sui vari documenti desiderati.*

- **Stoccaggio:** se valorizzato ha priorità in esportazione rispetto allo stoccaggio che il gestionale determinerebbe secondo le logiche indicate nella sezione [Priorità esportazione campi](#).

#### 2.1.6 Anagrafica unità di misura

Tramite l'anagrafica clienti, raggiungibile dal menù gestionale **area sistema -> A archivi -> Gestione archivi -> A tabelle -> Magazzino -> Unità di misura** è possibile specificare una serie di valori standard o necessari da utilizzare durante l'export dei documenti.



I dati interessati si trovano nella sezione **dati aggiuntivi**



### Elenco e significato dei parametri

- **Cod. um Aceasy:** Se valorizzato, sarà esportato al posto del campo **Unità di misura** dell'anagrafica articolo.

### 2.1.7 Anagrafica nazioni

Tramite l'anagrafica clienti, raggiungibile dal menù gestionale **area sistema -> A archivi -> Gestione archivi -> A tabelle -> Principali -> Nazioni** è possibile specificare una serie di valori standard o necessari da utilizzare durante l'export dei documenti.




### Elenco e significato dei parametri

- **Codice stato Aceasy:** Se valorizzato, sarà esportato al posto
  - del campo **Nazione** dell'[anagrafica del cliente](#),
  - del campo **Codice nazione** della filiale del cliente,
  - del campo **Codice nazione** dell'[anagrafica modalità di trasporto](#) (l'azienda di trasporto).

*E' consigliato compilare tale campo per le nazioni non europee dove su Aceasy è necessario specificare il codice 'EX' (appunto, nazione extra europea).*

## 2.1.8 Anagrafica modalità di trasporto

Tramite l'anagrafica clienti, raggiungibile dal menù gestionale **area sistema -> A archivi -> Gestione archivi -> A tabelle -> Vendite e acquisti -> Principali -> Modalità trasporto** è possibile specificare una serie di valori standard o necessari da utilizzare durante l'export dei documenti.




### Elenco e significato dei parametri

- **Dati anagrafici vettore** ovvero **Indirizzo (via), CAP, Città:** Campi per il quale è consigliata la compilazione.
- **Dati gestione vinicoli** ovvero
  - **Lingua descrizioni:** Campo necessario all'esportazione.
  - **Targa automezzo vettore (campo specifico dell'unità di trasporto):** Campo necessario all'esportazione
- **Modalità di trasporto merce per Intrastat:** Campo necessario all'esportazione.
- **Dati per documenti accompagnatori** ovvero **Partita iva:** Campi per il quale è consigliata la compilazione.

## 2.1.9 Documenti di vendita

Entrando nella gestione dei documenti di vendita, raggiungibile dal menù gestionale **area logistica -> B ciclo attivo - vendite -> C vendite -> Documenti di vendita** è consigliata l'indicazione di alcuni campi nel documento affinché durante l'esportazione vi siano tutte le informazioni minime necessarie all'import sulla piattaforma Aceasy.



*E' necessaria la compilazione del campo **codici vettore** nella **TAB Piede 4**.*


*Nel caso di esportazione fuori dalla comunità europea, ovvero laddove la nazionalità esportata sia uguale al valore 'EX', sarà necessaria la compilazione del campo **Nazione uscita europea e-AD** affinché l'import sulla piattaforma di Aceasy possa identificare un paese europeo atto al calcolo corretto delle garanzie.*

## 2.2 Esportazione


Per richiamare l'esportazione, vi sono due modalità, una specifica per il singolo documento ed una in modalità massiva (per il quale è possibile filtrare ugualmente per singolo documento).

### Modalità specifica

*Per poter utilizzare questa modalità è necessario preventivamente configurare l'anagrafica dei **codici documenti** del gestionale desiderati, tramite il menù **area sistema -> A archivi -> Gestione archivi -> A tabelle -> Vendite e acquisti -> Principali -> Documenti di vendita/acquisto** e spuntare l'opportuno check **Export EAD** dalla tab **Personalizzazioni**:*



Avendo seguito la configurazione appena descritta, ogni volta che si stamperà in definitiva un documento di uscita avente il codice documento con la spunta descritta in precedenza e confermando quindi la tab del **Piede 4** presente sull'interfaccia della testata del documento, il gestionale mostrerà un pulsante chiamato **Export EAD** nella tab **Numerazione**:



Basterà premere tale pulsante per esportare il documento.

### Modalità massiva (o specifica indicando nei filtri un solo documento)

Tramite il menù gestionale **area logistica -> B ciclo attivo - vendite -> C vendite -> Esporta Ead per Aceasy** è possibile inserire una serie di filtri atti ad esportare i documenti desiderati verso la



piattaforma Aceeasy...



*E' consigliato filtrare un progressivo documento alla volta per controllare la corretta importazione di ogni documento desiderato.*

Una volta inseriti i filtri basterà premere il tasto **INVIO** e fare click sul pulsante **Conferma**. Successivamente partirà la procedura di esportazione.

## 2.3 Priorità esportazione campi

Questa sezione è molto importante per conoscere le priorità di esportazione specifica di intere sezioni del documento/anagrafiche piuttosto che di specifici campi a seconda della configurazione impostata precedentemente.

L'elenco delle priorità prese in considerazione dal programma di export (dalla più **alta** alla più **bassa**) è indicata tramite l'elenco dei valori scritti dall'alto verso il basso per ogni contesto qui riportato. Nello specifico, in caso di assenza di un valore di un campo, la priorità è passata al valore successivo:

### Campi del documento

- **Sotto cartella di esportazione del documento:**
  - [Tabella depositi periferici](#) -> TAB Dati EAD -> campo **Cartella per export ead**
  - Valore di default del programma di export: 'xmlead'
- **Codice accisa speditore:**
  - se [Anagrafica magazzini](#) -> sezione Dati EAD -> campo spuntato **Usa anche come codice accisa speditore** e campo **Codice accisa luogo di spedizione** valorizzato, è usato il campo
    - [Anagrafica magazzini](#) -> sezione Dati EAD -> campo **Codice accisa luogo di spedizione**
  - altrimenti
    - [Parametri aziende vinicole](#) -> sezione Dati aggiuntivi -> campo **Codice accisa**

- **Sezione speditore (campi denominazione, indirizzo, cap e città):**
  - se [Anagrafica magazzini](#) -> sezione Dati EAD -> campo spuntato **Usa i dati anagrafici principali anche come speditore** e campo **Indirizzo (nome)** valorizzato nella sezione **Generale**, sono usati i campi
    - [Anagrafica magazzini](#) -> sezione Generale -> campo **Indirizzo (nome)**
    - [Anagrafica magazzini](#) -> sezione Generale -> campo **Indirizzo (via)**
    - [Anagrafica magazzini](#) -> sezione Generale -> campo **CAP**
    - [Anagrafica magazzini](#) -> sezione Generale -> campo **Città**
  - altrimenti
    - [Anagrafica società](#) -> sezione Generale -> campo **Descrizione**
    - [Anagrafica società](#) -> sezione Generale -> campo **Via**
    - [Anagrafica società](#) -> sezione Generale -> campo **CAP**
    - [Anagrafica società](#) -> sezione Generale -> campo **Città**
- **Tipo destinazione:**
  - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Aziende vinicole -> campo **Tipo destinazione**
  - [Tabella depositi periferici](#) -> TAB Dati EAD -> campo **Tipo destinazione**
- **Codice accisa destinatario:**
  - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Aziende vinicole -> campo **Codice accisa**
  - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Aziende vinicole -> campo **Codice ufficio per export**
- **Lingua descrizioni destinatario:**
  - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Aziende vinicole -> campo **Lingua descrizioni**
  - [Tabella depositi periferici](#) -> TAB Dati EAD -> campo **Lingua descrizioni**
- **Sezione luogo di destinazione:**
  - Per ogni campo necessario ha priorità il relativo campo anagrafico (se compilato) della filiale eventualmente indicata sulla testata del documento altrimenti il relativo campo anagrafico del cliente.
- **Nazione uscita europea (per esportazioni fuori dalla comunità):**
  - [Documento di vendita](#) -> TAB piede 4 -> campo **Nazione uscita europea e-AD**
- **Codice accisa del luogo di destinazione:**
  - Anagrafica filiale (se scelta nel documento) -> campo **Codice accisa**
  - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Aziende vinicole -> campo **Codice accisa deposito**
  - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Aziende vinicole -> campo **Codice accisa**
- **Numero documento e data documento:**
  - [Documento di vendita](#) -> TAB numerazione 5 -> campo **data numero fatt.**
  - [Documento di vendita](#) -> TAB numerazione 5 -> campo **data numero doc.**
- **Data di spedizione:**
  - [Documento di vendita](#) -> TAB Piede 4 -> campo **n.colli/trasporto (data inizio trasporto)**
  - [Documento di vendita](#) -> TAB numerazione 5 -> campo **data numero doc. (data documento)**
- **Ora spedizione:**
  - [Documento di vendita](#) -> TAB Piede 4 -> campo **n.colli/trasporto (ora inizio trasporto)**
  - Valore di default del programma di export: **'12:00:00'**
- **Unità di trasporto n. 1:**
  - "2" se la targa del trasporto è valorizzata sulla testata del documento
  - [Anagrafica modalità di trasporto](#) -> Dati gestione vinicoli -> elenco campi Targa automezzo vettore -> campo **Unità di trasporto**
- **Unità di trasporto n. 2:**
  - "3" se la targa del rimorchio è valorizzata sulla testata del documento
  - [Anagrafica modalità di trasporto](#) -> Dati gestione vinicoli -> elenco campi Targa rimorchio vettore -> campo **Unità di trasporto**
- **Quantità fiscale:**
  - se u.m. articolo = u.m. parametri aziende vinicole allora

- [Documento di vendita](#) -> TAB Righe 3 -> campo **Quantità**
- altrimenti
- [Documento di vendita](#) -> TAB Righe 3 -> campo **Quantità secondaria**
- **Quantità logistica:**
  - 0 se u.m. articolo = u.m. parametri aziende vinicole
  - altrimenti
  - [Documento di vendita](#) -> TAB Righe 3 -> campo **Quantità**
- **Peso lordo:**
  - 0 se u.m. articolo = u.m. parametri aziende vinicole
  - altrimenti
  - [Documento di vendita](#) -> TAB Righe 3 -> campo **Quantità** \* [Anagrafica articoli](#) -> TAB Generale -> campo **Peso lordo**
- **Tipo imballaggio:**
  - [Anagrafica articoli](#) -> sezione Intrastat -> campo **Tipo imballaggio**
  - Valore di default del programma di export: 'CS'

## Campi anagrafica cliente (sede legale)

- **Codice fiscale e partita iva:**
  - se [Anagrafica clienti](#) -> sezione Generale -> campo Nazione = "IT" oppure vuoto allora sono usati i campi
    - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Generale -> campo **Partita IVA**
    - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Generale -> campo **Codice fiscale**
  - altrimenti sono usati i campi:
    - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Generale -> campo **Partita IVA estera**
    - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Generale -> campo **Cod. fisc. estero**
- **Lingua descrizioni:**
  - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Aziende vinicole -> campo **Lingua descrizioni**
  - [Tabella depositi periferici](#) -> TAB Dati EAD -> campo **Lingua descrizioni**

## Campi anagrafica cliente (deposito)

- **Ragione sociale:**
  - Anagrafica filiale (se selezionata nel documento) -> campo **Descrizione 1**
  - [Anagrafica clienti](#) -> campo **Descrizione 1**
- **Codice accisa deposito:**
  - Anagrafica filiale (se scelta nel documento) -> campo **Codice accisa**
  - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Aziende vinicole -> campo **Codice accisa deposito**
  - [Anagrafica clienti](#) -> sezione Aziende vinicole -> campo **Codice accisa**
- **Codice nazione**
  - [Anagrafica nazioni](#) -> campo **Codice stato Aceasy**
  - [Anagrafica clienti](#) -> campo **Nazione**
- **Altri campi anagrafici:**
  - Per ogni campo necessario ha priorità il relativo campo anagrafico (se compilato) della filiale eventualmente indicata sulla testata del documento altrimenti il relativo campo anagrafico del cliente.

## Campi anagrafica azienda di trasporto (deposito)

- **Codice nazione**
  - [Anagrafica nazioni](#) -> campo **Codice stato Aceasy**
  - [Anagrafica modalità di trasporto](#) -> campo **Codice nazione**

## Campi anagrafica articolo

- **Codice:**
  - [Anagrafica articoli](#) -> TAB Intrastat -> campo **Codice articolo altro sistema**
  - [Documento di vendita](#) -> TAB Righe 3 -> campo **Codice articolo**
- **Densità:**
  - se [Anagrafica unità di misura](#) -> sezione dati aggiuntivi -> campo **Cod. um Aceasy** = "KG" oppure [Anagrafica articoli](#) -> sezione Generale -> campo **Unità di misura** = "KG" allora
    - [Anagrafica articoli](#) -> sezione Generale -> campo **Conversione**
  - altrimenti
    - 0
- **Stoccaggio:**
  - [Anagrafica articoli](#) -> sezione Aziende vinicole -> campo **Stoccaggio**
  - se [Anagrafica unità di misura](#) -> sezione dati aggiuntivi -> campo **Cod. um Aceasy** = "LT" e ed è = a Parametri aziende vinicole -> campo **Codice um litri** oppure se [Anagrafica articoli](#) -> sezione Generale -> campo **Unità di misura** = "LT" e ed è = a Parametri aziende vinicole -> campo **Codice um litri** oppure se [Anagrafica unità di misura](#) -> sezione dati aggiuntivi -> campo **Cod. um Aceasy** = "KG" e ed è = a Parametri aziende vinicole -> campo **Codice um Kg** oppure se [Anagrafica articoli](#) -> sezione Generale -> campo **Unità di misura** = "KG" e ed è = a Parametri aziende vinicole -> campo **Codice um Kg** allora
    - "S"
  - altrimenti se spuntato [Anagrafica articoli](#) -> sezione Aziende vinicole -> campo **Contrassegno** allora
    - "C"
  - altrimenti
    - "N"

## 3 Aggiornamenti

### 11 settembre 2018

\* Update: [Documenti di vendita](#): aggiunto campo **Nazione uscita europea e-AD** necessario nel caso di esportazioni fuori dalla comunità europea. Dettagli nella sezione [Priorità esportazione campi](#)

### 11 giugno 2018

\* Update: [Esportazione](#): aggiunta modalità di esportazione specifica di un documento direttamente dalla gestione documenti di vendita.

### 18 maggio 2018

\* Update: [Anagrafica articoli](#): aggiunto campo **Stoccaggio** prioritario secondo le

---

regole di esportazione indicate nella sezione [Priorità esportazione campi](#).

### 15 maggio 2018

\* Update: [Anagrafica magazzini](#): è possibile dare priorità al campo codice accisa ed eventualmente anche alle informazioni anagrafiche del magazzino (deposito) come dati dello speditore invece di usare quelli societari.

### 04 maggio 2018

\* Update: Aggiunto controllo per esportare le unità di trasporto solamente se le rispettive targhe sono state valorizzate all'interno del documento di vendita.

\* Update: Aggiunto manuale [Anagrafica unità di misura](#)

\* Update: Aggiunto manuale [Anagrafica nazioni](#)

\* Update: [Anagrafica unità di misura](#): aggiunto un campo **Cod. um Aceasy**, prioritario per l'esportazione del codice unità di misura dell'articolo sul file.

\* Update: [Anagrafica nazioni](#): aggiunto un campo **Codice stato Aceasy**, prioritario per l'esportazione del codice nazione sul file in merito al cliente/filiale/azienda di trasporto.

### 20 aprile 2018

+ Feature: Nuova modalità di esportazione EAD